

Подключение почты на Android

Для подключения почты на телефоне с ОС Android нужно выполнить следующие настройки:


ВНИМАНИЕ. ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ МОЖЕТ СЛЕГКА ОТЛИЧАТЬСЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕРСИИ УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID.


Так же инструкции по различным настройкам можно найти по ссылке


<https://help.zone.eu/ru/kb/android-7-nastrojka-pochtovogo-klijenta/>


1. Войти в настройки телефона и выбрать меню "Аккаунты и синхронизация"


Настройки


 Питание и производительность >


 Приложения >


 Расширенные настройки >


 Цифровое благополучие и родительский контроль >


 Mi аккаунт Геннадий >

 Google >

 Аккаунты и синхронизация >

 Конфиденциальность >

 Местоположение >

 Услуги и обратная связь >

2. Нажать внизу пункт меню добавить
аккаунт и в появившемся списке
выбрать "Личный (IMAP)"



Добавить аккаунт



Google



Telegram



Viber



VK



VK Мессенджер



WhatsApp



WPS Office



Личный (IMAP)




Личный (POP3)



Почта Mail.ru



3. Далее вводим свой почтовый аккаунт и нажимаем настроить вручную



4. Далее у вас последовательно запросят настройки для подключения сервера входящих и исходящих сообщений

в первом окне на входящие сообщения нам нужно ввести логин, пароль, адрес

сервера (**mail.kr-drive.ru**) и выбрать тип безопасности SSL/TLS (поле порт выставляется автоматически)

Настройки сервера
входящих сообщений

Имя пользователя
it@keb.ru

Пароль
.....

Сервер
mail.kr-drive.ru


Порт
993

Тип безопасности
SSL/TLS

ДАЛЕЕ

во втором окне ввести только адрес сервера

mail.kr-drive.ru



The screenshot shows the Gmail 'Server Settings' screen for outgoing messages. At the top left is the Gmail logo. The title is 'Настройки сервера исходящих сообщений'. Below the title is a toggle switch for 'Выполнять вход в систему' (Perform system login), which is currently turned on. There are three input fields: 'Имя пользователя' (Username) with the value 'it@keb.ru', 'Пароль' (Password) with masked characters and a visibility toggle (currently hidden), and 'Сервер SMTP' (SMTP Server) with the value 'mail.kr-drive.ru'. A blue button labeled 'ДАЛЕЕ' (NEXT) is at the bottom right.

Настройки сервера исходящих сообщений

Выполнять вход в систему

Имя пользователя
it@keb.ru

Пароль
.....

Сервер SMTP
mail.kr-drive.ru

ДАЛЕЕ

5. При нажатии кнопки далее, и успешной проверки подключения, система выдаст окно с настройкой проверки почты и хранением сообщений, это каждый настраивает под себя отдельно, как пожелает.

Версия #2

Геннадий Солодов создал 23 мая 2024 08:27:04

Геннадий Солодов обновил 23 мая 2024 08:27:47